

# Руководство по установке Lite SEO Tools Free

## Предостережения и советы:

- Модуль НЕ будет работать в поддиректориях типа *http://domain.ru/shop/*.
- Сбекайте *index.php* и *.htaccess* из корневой директории сайта
- Модулю нужен *php 5.2.2* и выше
- В настройках движка должно быть отключено *gzip* сжатие
- В настройках движка должны быть *включены псевдостатические ссылки*
- В настройках *php*, установка *output\_buffering* должна быть *off* или *0*. Инсталлятор выдаст предупреждение, но блокировать установку не будет. Если на вашем хостинге *php* установлен модулем и конфигурируется через *.htaccess*, то проблем не будет. Если же - нет и настройка установлена в отличное от требуемого значение, то обратитесь в поддержку хостинга (например на хостинге *komtet.ru*).

## Процесс установки

1. Распакуйте архив
2. Содержимое директории *1.2.12.5-free* загрузите в корневую директорию сайта
3. Откройте в браузере [http://ваш\\_сайт/routing\\_installer.php](http://ваш_сайт/routing_installer.php) и посмотрите, есть ли ошибки
4. Если инсталлятор выдает ошибки, кликните на ссылку "Показать консоль ошибок" Описание ошибок и возможные пути их решения см. *страницу 2*
5. Если инсталлятор не найдет ошибок, то появится надпись - "*Установить*"  
Перед установкой рекомендую вам скопировать *index.php* и *.htaccess*. Удалять эти файлы инсталлятор не будет, *index.php* будет переименован в *index\_renamed.php*, а *.htaccess* в *.htaccess.bak*
6. Жмите "*Установить*". И ждите пока не обновиться страница и не появится надпись "*Деинсталлировать*"
7. Теперь заходите в админ-интерфейс модуля [http://ваш\\_сайт/routing/](http://ваш_сайт/routing/).  
Логин: *admin*  
Пароль: *123123*

Для изменения логина и пароля - в файле *routing/config.php* в части,

```
'users' => array(  
    'admin' => md5('123123')  
),
```

измените *admin* на нужный логин, а *123123* на нужный пароль или *md5('123123')* на *md5* сумму нужной строки.

8. Заходите в раздел *Автоматика*. Жмете *Поехали*. Всё, ссылки сгенерированы. В соответствующих вкладках их можно отредактировать. Если появились новые элементы для которых нужно сгенерировать ссылки, делаем также через раздел *Автоматика* или через соответствующий раздел админ-интерфейса.

## Описание ошибок:

№	Код ошибки	Описание ошибки	Возможное решение
1	<i>ioncube needed</i>	На вашем хостинге не установлен php модуль ioncube loader	обратиться в поддержку хостинга и попросить установить, это стандартная процедура
2	<i>reflection needed</i>	в вашей версии php нет поддержки reflection api, это может означать что у вас не php5, а php4	вам необходимо переключиться на php5 в панели хостинга или попросить поддержку сделать это за вас
3	<i>.htaccess is not writeable but exists.</i>	.htaccess существует, но у скрипта установки нет прав для записи туда.	установка атрибутов файла, на запись для группы и если не поможет то на запись для всех.
4	<i>not writable .htaccess and it doesn't exists.</i>	это означает, что файл .htaccess заблокирован как для чтения так и для записи или скриптам нельзя создавать файлы в корневой директории сайта	установить атрибуты записи и чтения у корневой директории для группы и если не поможет, то для всех
5	<i>Is not writeable index.php</i>	файл index.php не доступен для записи скриптом установки	Делать все по аналогии с п.3.
6	<i>Is not writeable dir</i>	нет доступа на создание файлов в корневой директории сайта	аналогично п.4

Если данного набора решений все-таки проблемы установки не решились - пишите на форум. Обязательно укажите адрес сайта, фирму-хостера.

## Дополнительные ссылки

Сайт Lite SEO Tools – <http://lite.feodosian.com>

Форум поддержки бесплатной версии – <http://lite.feodosian.com/forum/viewforum.php?id=4>